

JEPSDRV.TXT

```

//JEPSDRV  PROC SIZE='0M',                                00070000
//          DISK='SYSDA',                                  00090000
//**        DSNLOAD='DSNLOAD.PARM.ERROR',
//          DVCEPSDR='DVCEPSDR.PARM.ERROR',              00140000
//          SRTEPSDR='SRTEPSDR.PARM.ERROR',              00170000
//          SYSOUT='*',                                    00080000
//          SYSTPFX='SYSTPFX.PARM.ERROR'                 00110000
//**-----
//** SORT INPUT FILE FROM JEDIT ON EMP_ID, MEMBER_NBR DROPIING DUPS 00230000
//**-----
//PS005     EXEC PGM=IEFBR14                                00120000
//DD01      DD DSN=&SYSTPFX..&RQ..SEPSDRV.DATA,           00400000
//          DISP=(MOD,DELETE,DELETE),                    00140000
//          UNIT=SYSDA,
//          SPACE=(TRK,(1,1),RLSE)
//SORTEPS   EXEC PGM=SORT,                                  00250000
//          PARM='CORE=MAX,RELEASE=ON,RLSOUT,SECOND=ON'   00260000
//SYSOUT    DD SYSOUT=&SYSOUT                               00290000
//SYSPRINT  DD SYSOUT=&SYSOUT                               00300000
//SORTIN    DD DSN=&SYSTPFX..&RQ..EDIT.EPSDRV,            00330000
//          DISP=SHR                                       00340000
//          DD DSN=&SYSTPFX..&RQ..EMPID.DRUG,              00330000
//          DISP=SHR                                       00340000
//SORTWK01  DD UNIT=&DISK,                                   00350000
//          SPACE=&SRTEPSDR
//SORTWK02  DD UNIT=&DISK,                                   00360000
//          SPACE=&SRTEPSDR
//SORTWK03  DD UNIT=&DISK,                                   00370000
//          SPACE=&SRTEPSDR
//SORTWK04  DD UNIT=&DISK,                                   00380000
//          SPACE=&SRTEPSDR
//SORTWK05  DD UNIT=&DISK,                                   00390000
//          SPACE=&SRTEPSDR
//SORTOUT   DD DSN=&SYSTPFX..&RQ..SEPSDRV.DATA,           00400000
//          DISP=(NEW,CATLG,DELETE),                      00410000
//          DCB=*.SORTIN,                                  00420000
//          &DVCEPSDR                                       00420000
//SYSIN     DD DSN=&LIBPFX..&PH..CNTL(SREPSDRV),           00430000
//          DISP=SHR                                       00440000
//**-----
//** DISTRIBUTE EPISODE DRIVER FILE TO FOUR EPISODE DRIVER FILES 00460000
//**-----
//PS015     EXEC PGM=IEFBR14                                00120000
//DD01      DD DSN=&SYSTPFX..&RQ..EPSDRV1,                 00140000
//          DISP=(MOD,DELETE,DELETE),
//          UNIT=SYSDA,
//          SPACE=(TRK,(1,1),RLSE)
//DD02      DD DSN=&SYSTPFX..&RQ..EPSDRV2,                 00140000
//          DISP=(MOD,DELETE,DELETE),
//          UNIT=SYSDA,
//          SPACE=(TRK,(1,1),RLSE)
//DD03      DD DSN=&SYSTPFX..&RQ..EPSDRV3,                 00140000
//          DISP=(MOD,DELETE,DELETE),
//          UNIT=SYSDA,
//          SPACE=(TRK,(1,1),RLSE)
//DD04      DD DSN=&SYSTPFX..&RQ..EPSDRV4,                 00140000
//          DISP=(MOD,DELETE,DELETE),
//          UNIT=SYSDA,
//          SPACE=(TRK,(1,1),RLSE)
//SBFINDOP  EXEC PGM=IKJEFT01,                              00480000
//          REGION=&SIZE,
//          COND=(0,LT)
//STEPLIB   DD DSN=&DB2REG..SDSNLOAD,                      00500000

```

JEPSDRV.TXT

```

//          DD      DISP=SHR
//          DD      DSN=&LIBPFX..&PH..LOADLIB,                00500000
//          DD      DISP=SHR
//SYSPRINT DD      SYSOUT=&SYSOUT
//SYSUDUMP DD      SYSOUT=&SYSOUT
//SYSABOUT DD      SYSOUT=&SYSOUT
//SYSDBOUT DD      SYSOUT=&SYSOUT
//SYSABEND DD      SYSOUT=&SYSOUT
//SYSOUT   DD      SYSOUT=&SYSOUT
//SYSTSPRT DD      SYSOUT=&SYSOUT
//ERRORLOG DD      SYSOUT=&SYSOUT
//SYSTSIN  DD      DSN=&LIBPFX..&PH..CNTL(&DB2REG),
//          DD      DISP=SHR
//          DD      DSN=&LIBPFX..&PH..CNTL(SBFNDOP2),
//          DD      DISP=SHR
//SRTEPSS  DD      DSN=&SYSTPF..&RQ..SEPSDRV.DATA,            00400000
//          DD      DISP=(OLD)
//OPCLMID1 DD      DSN=&SYSTPF..&RQ..EMPID.OP1(+0),
//          DD      DISP=SHR
//OPCLMID2 DD      DSN=&SYSTPF..&RQ..EMPID.OP2(+0),
//          DD      DISP=SHR
//OPCLMID3 DD      DSN=&SYSTPF..&RQ..EMPID.OP3(+0),
//          DD      DISP=SHR
//OPCLMID4 DD      DSN=&SYSTPF..&RQ..EMPID.OP4(+0),
//          DD      DISP=SHR
//SOCLMDR1 DD      DSN=&SYSTPF..&RQ..EPSDRV1,
//          DD      DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//          DD      DCB=* .SRTEPSS,
//          DD      &DVCEPSDR
//SOCLMDR2 DD      DSN=&SYSTPF..&RQ..EPSDRV2,
//          DD      DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//          DD      DCB=* .SRTEPSS,
//          DD      &DVCEPSDR
//SOCLMDR3 DD      DSN=&SYSTPF..&RQ..EPSDRV3,
//          DD      DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//          DD      DCB=* .SRTEPSS,
//          DD      &DVCEPSDR
//SOCLMDR4 DD      DSN=&SYSTPF..&RQ..EPSDRV4,
//          DD      DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//          DD      DCB=* .SRTEPSS,
//          DD      &DVCEPSDR
//*-----
//* END OF PROC JEPSDRV                                     01090000
//*-----
□

```